

Vectorworks - régler le workspace, les palettes, les raccourcis et la touche ESC

Guide complet illustré


Ce document reprend toute la marche à suivre avec les captures placées sous les bons thèmes : workspace, palettes, raccourcis, puis correction de la touche ESC.

1. Régler le workspace

- 1 Depuis la fenêtre de base, aller dans **Extra** puis **Configurations**.
- 2 Choisir le bon workspace, ici : **Architecture**.
- 3 Vérifier que la bonne configuration est bien cochée.




Étape 1 - Ouvrir le menu Extra.




Étape 2 - Choisir la bonne configuration dans Configurations.

2. Régler les palettes

- 1 Une fois le bon workspace chargé, glisser les palettes aux endroits voulus.
- 2 Si une palette a disparu, aller dans **Écran** -> **Palettes**.
- 3 Réactiver la palette manquante puis la replacer.




Étape 1 - Ouvrir Écran -> Palettes.




Étape 2 - Réactiver la palette voulue dans la liste.

3. Installer un workspace sur Mac


- 1 Dans le Finder, chercher l'application **Vectorworks 2025 CH_FR**.
- 2 Ouvrir le dossier de l'application.
- 3 Chercher le dossier **Workspaces**.
- 4 Glisser le fichier **.VWW** dans ce dossier.



Étape 1 - Ouvrir Applications et repérer Vectorworks.




Étape 2 - Ouvrir le dossier de l'application Vectorworks.




Étape 3 - Ouvrir le dossier Workspaces et y glisser le fichier .VWW.

4. Régler les raccourcis liés au workspace


- 1 Dans la palette d'outils, faire un **clic droit** sur un outil.
- 2 Cliquer sur **Éditer...**
- 3 Créer ou modifier un workspace.
- 4 Sauvegarder le workspace modifié.



Étape 1 - Clic droit sur un outil dans la palette.



Étape 2 - Choisir Éditer... pour ouvrir l'éditeur de configuration.




Étape 3 - Modifier les outils, palettes ou raccourcis dans l'éditeur.


5. Bonus - remettre la touche ESC

Si **ESC** ne ramène pas à l'outil sélection, le problème vient du code enregistré dans le fichier workspace.

- 1 Dans le dossier **Workspaces**, faire un clic droit sur le fichier concerné, par exemple **Architecture.vww**.
- 2 Choisir **Ouvrir avec** puis **TextEdit**.
- 3 Chercher **0x07** dans le fichier d'origine.
- 4 Remplacer par **0x35** dans le workspace corrigé.
- 5 Sauvegarder et quitter.



Étape 1 - Ouvrir le fichier .vww avec TextEdit.



Étape 2 - Comparaison : à gauche 0x07, à droite 0x35 pour la touche ESC.

Code utile

```
<Shortcut Key="0x35" Modifiers="1"/>
```

À retenir

- **Le workspace** contrôle l'organisation générale et les raccourcis.
- **Le fichier .VWW** est le fichier du workspace.
- **0x35** correspond à la touche **Escape** sur Mac.
- **0x07** était ici le mauvais mapping pour cette action.
- Dupliquer la configuration de base avant modification.